



Step-by-Step Útmutató

CND™ SHELLAC LUXE™ GÉLLAKK



Felvitel és Leoldás

30 PERC CND™ SHELLAC LUXE™ két lépcsős géllakk rendszer, mely 60 másodperc alatt leoldható. Prémium szolgáltatást biztosít, mellyel drága időt spórolhatsz meg, és egyedülálló lehetőség a bevétel növelésére!

1. LÉPÉS:

P.E.P. - A természetes köröm előkészítése (Reszelés nélkül)

Részletesebb információért nézd meg a CND P.E.P. előkészítés Step-By-Step útmutatót.

1. P - Precíz manikűr.

- a. Vendéged mosson kezét szappannal és meleg vízzel, majd töröld szárazra.



- b. Masszírozz **COOLBLUE™** kézfertőtlenítőt a vendég kezébe, hogy megtisztítsd a bőrét.




- c. Távolítsd el a vendég korábbi lakkját a természetes körömről acetonszerű alapú körömlakk lemosó (**OFFLY FAST™** Ápoló leoldó) és szálmentes törő használataival.



- d. Ha szükséges, rövidítsd le a körmöket körömcsőpővel.

- e. Formázd a köröm szabadszélét **finom szemcsészetű Kanga™ reszelővel** vagy **Koala Buffer™-rel**.



- f. A bőr eltávolítása a körömlemezről



- Olyan vendégeknél, akiknél minimális a bőrképződés:

- Óvatosan használj **bőrfeltolót**, hogy megemeld a letapadt bőrt a körömlemezen.
- **Bőrkaparóval** távolítsd el az elhalt bőrt a körömlemezről.

- Olyan vendégeknél, akiknél túlzott a bőrképződés:

- Vigyél fel kis mennyiségű **CuticleAway™** professzionális bőrdótot minden körömrre, a cuticula körül.
- Óvatosan használj **bőrfeltolót**, hogy megemeld a letapadt bőrt a körömlemezen. Távolítsd el maradék bőrdótot.
- **Bőrkaparóval** távolítsd el az elhalt bőrt a körömlemezről.
- Használatát követően vendéged alaposan mosson kezét szappannal és meleg vízzel, dörzsölje át körmeit kefével.
- Öblítse le alaposan a CuticleAway™ maradékát folyóvízzel, eltávolítva az anyagot a körömlemezről és a sáncokból is.
- Ha nincs a közelben mosdó, akkor spriccelj le vízzel a vendég körmeit, alaposan öblítsd le, majd töröld szárazra.


- g. Használj **bőrcsőpőt** az apró, elhalt bőrdarabkák eltávolításához. Gyengéden érintsd a körmöt, nehogy megsértsd az élő bőrt, mert az fertőzéshez vezethet.



2. E – **Eltávolítani** a szennyeződésket és

P – Portalanítani és zsírtalanítani a körömlemezt.

- a. Tisztítsd meg **SCRUBFRESH™** és szálmentes törő használatával a körömlemezt, mely időszakos vízelvonó hatású a körömlemez rétegeiben. Óvatosan húzd vissza az oldalsó sáncokat, és dörzsöld át a körömöt alaposan, mintha körömlakkot távolítanál el.




2. LÉPÉS:

Színes lakk felvitele

1. Jól rázd fel az üveget.

2. Vigyél fel egy rendkívül vékony, áttetsző réteg **CND™ SHELLAC LUXE™** színes lakkot a szabadszél élére és a köröm teljes felületére (ez a réteg enyhén áttetsző lesz, ha megfelelően viszed fel).



3. Helyezd a kezét a **CND™ LED** lámpába, biztosítsd hogy az ujjak a nekik kialakított helyre kerülnek és **köttesd egy percig (2S gomb).*** Ne távolítsd el a ragacsos réteget miután kivetted a körmöket a lámpából.



4. Vigyél fel egy második vékony réteget a szabadszél élére és a köröm felületére.
A második réteg további fedést és színt biztosít.



5. **Köttesd** mindkét kezét **egy percig (2S gomb)** a **CND™ LED** lámpában.* Ne távolítsd el a ragacsos réteget miután kivetted a körmöket a lámpából.




3. LÉPÉS:

A Top Coat fedőfény felvitele

A személyre szabott védelem és leoldás érdekében használd ki a különböző **CND™ SHELLAC™** Top Coat fedőfények előnyeit a **CND™ SHELLAC LUXE™** színes lakkon.

1. Jól rázd fel az üveget.

2. Vigyél fel egy vékony réteg **CND™ SHELLAC LUXE™** Top Coat fedőfényt a szabadszél élére és a köröm teljes felületére.




3. **Köttesd** mindkét kezét **egy percig (3-as gomb)** a **CND™ LED** lámpában.*



4. Finoman töröld le a ragacsos réteget **99% Isopropyl Alkohollal** átitatott szálmentes törővel.



5. Ápold a körmöket és a körülötte lévő bőrt **SOLAROIL™** köröm- és bőrápoló olajjal, kínáld a vendégnek otthoni használatra is a napi körömápoláshoz.



CND™ SHELLAC LUXE™ Leoldása

1. A vendég mossa meg a kezét szappannal és meleg vízzel, majd töröld szárazra.



2. Masszírozz **COOLBLUE™**-t a vendég kezébe, hogy megtisztítsd a bőrt.



*Ha **CND™ UV Lámpát** használsz, **köttesd két percig.**

3. Csavard be mind a 10 ujjat **CND™ Leoldó fóliába**.

- a. Alaposan itasd át a **CND™ leoldó fólián** található vattalapot **OFFLY FAST™** ápoló leoldóval.



- b. Kezdve a kisujjal, helyezd a vattalapot a köröm szabadszéle alá.



- c. Hajtsd a leoldófóliát az ujra úgy, hogy a vattalap fedje a köröm teljes felületét, majd szorosan tekerd a **CND™ leoldó fóliát** az ujj köré.



- d. Szorítsd össze a **CND™ leoldó fólia** felső, középső részét, hogy stabilan illeszkedjen.




4. Állíts be egy stoppert 60 másodpercre.



Szabd **testre** a leoldási időt az egyes **CND™ SHELLAC™ Top Coat** fedőfények használatával.

CND™ SHELLAC™ TOP COAT FEDŐK LUXE™ SZÍNES LAKKON	LEOLDÁSI IDŐ
XPRESS5™	Kevesebb, mint 5 perc
ORIGINAL	Kevesebb, mint 8 perc
DURAFORCE™	Kevesebb, mint 15 perc
SPECIAL EFFECTS	Kevesebb, mint 8-10 perc


5. A hüvelykujjaddal határozottan nyomd meg a köröm tetejét.



Masszírozd meg és csavaró mozdulattal húzd le a **CND™ leoldó fóliát** a körömről. Ha jelentős mennyiségű **CND™ SHELLAC LUXE™** marad a körmön (a hosszú viselet vagy más egyéb különleges ok miatt), csomagold vissza a körmöt és hagyd hatni az **OFFLY FAST™** ápoló leoldót még egy percre.




6. Ha szükséges, a körmön maradt terméket óvatosan távolítsd el egy narancsfapálca segítségével a köröm növekedésének irányában. Légy óvatos, ne karcold össze a természetes körömlemez felületét.



Alternatív megoldásként használhatsz szivacsot is.



7. Tisztítsd meg a körmöt **OFFLY FAST™** ápoló leoldóval átitatott szálmentes törölővel vagy manikűr kefével.



SZÜKSÉGES TERMÉKEK

COOLBLUE™
OFFLY FAST™ ápoló leoldó
CuticleAway™
SCRUBFRESH™
CND™ reszelők és bufferek
CND™ SHELLAC LUXE™ gél lakk
CND™ SHELLAC LUXE™ Top Coat fedőfény
CND™ leoldó fólia
SOLAROIL™

KIEGÉSZÍTŐK/SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

CND™ LED Lámpa	99% Isopropyl Alkohol
Törülközők	Bőrfeltoló
Szappan	Bőrcsípő
Szálmentes törölő	Körömcsipő
Fertőtleníthető manikűr kefe*	Bőrkaparó
Cellulóz szivacs*	*Szükség szerint
Narancsfapálca*	