

@tirol.com E-Mail-Konto einrichten

Betriebssystem: Windows


Mailprogramm: Outlook 365

Programm starten und einrichten

Starten Sie über die Windows Startleiste oder das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop das Programm Outlook 365.

Im Fall einer Ersteinrichtung startet der Einrichtungs-Assistent automatisch.

Ansonsten klicken Sie bitte zum Hinzufügen eines E-Mail-Kontos in der Registerkarte „Datei“ auf „Informationen“ und anschließend auf „Konto hinzufügen“.




E-Mail-Adresse hinzufügen


Geben Sie Ihre @tirol.com E-Mail-Adresse ein.

Klicken Sie auf „**Erweiterte Optionen**“ und setzen sie bitte den Haken bei „**Ich möchte mein Konto manuell einrichten**“.

Drücken Sie anschließend auf „**Verbinden**“.



×

 Outlook

E-Mail-Adresse

max.mustermann@tirol.com


Erweiterte Optionen ▲

Ich möchte mein Konto manuell einrichten

Verbinden

@tirol.com E-Mail-Adresse einrichten (IMAP)

Wählen Sie den Kontotyp „**IMAP**“ aus.



Hinweis: Sollten Sie statt „IMAP“ das Protokoll „POP“ verwenden wollen, finden Sie die Server-Einstellungen auf Seite 7 dieser Anleitung.

@tirol.com E-Mail-Adresse einrichten (IMAP)

Tragen Sie folgende Daten für den Posteingangsserver und Postausgangsserver ein:

Eingehende E-Mail:

Server: **securepop.tirol.com**

Port: **993**

Verschlüsselungsmethode: **SSL/TLS**


Ausgehende E-Mail:

Server: **securesmtp.tirol.com**

Port: **587**

Verschlüsselungsmethode: **STARTTLS**

Drücken Sie anschließend auf „**Weiter**“.



IMAP-Kontoeinstellungen
max.mustermann@tirol.com [\(Nicht Sie?\)](#)

Eingehende E-Mail
Server: Port:
Verschlüsselungsmethode:

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail
Server: Port:
Verschlüsselungsmethode:


Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

[Zurück](#)


@tirol.com E-Mail-Adresse hinzufügen

Bitte geben Sie anschließend Ihr E-Mail-Passwort ein und klicken Sie auf „**Verbinden**“.

Die Kontoeinrichtung ist damit abgeschlossen.




IMAP-Kontoeinstellungen ✕
max.mustermann@tirol.com [\(Nicht Sie?\)](#)

Kennwort
***** 

[Zurück](#) [Verbinden](#)

@tirol.com E-Mail-Adresse einrichten (POP)

Wählen Sie den Kontotyp „**POP**“ aus.



Hinweis: Sollten Sie statt „POP“ das Protokoll „IMAP“ verwenden wollen, finden Sie die Server-Einstellungen auf Seite 4 dieser Anleitung.

@tirol.com E-Mail-Adresse einrichten (POP)

Tragen Sie folgende Daten für den Posteingangsserver und Postausgangs-server ein:

Eingehende E-Mail:

Server: **securepop.tirol.com**

Port: **995**

Setzen sie bitte den Haken bei „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung“


Ausgehende E-Mail:

Server: **securesmtp.tirol.com**

Port: **587**

Verschlüsselungsmethode: **STARTTLS**

Drücken Sie anschließend auf „**Weiter**“.



POP-Kontoeinstellungen
max.mustermann@tirol.com [\(Nicht Sie?\)](#)

Eingehende E-Mail
Server Port
 Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail
Server Port
Verschlüsselungsmethode
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Nachrichtenzustellung
 Vorhandene Datendatei verwenden

[Zurück](#)

@tirol.com E-Mail-Adresse hinzufügen

Bitte geben Sie anschließend Ihr E-Mail-Passwort ein und klicken Sie auf „**Verbinden**“.

Die Kontoeinrichtung ist damit abgeschlossen.



IMAP-Kontoeinstellungen
max.mustermann@tirol.com [\(Nicht Sie?\)](#)

Kennwort

Zurück Verbinden

Zusammenfassung: Erweiterte E-Mail Einstellungen

POP3:

Posteingangsserver: securepop.tirol.com
Besonderheit: Port 995; SSL/TLS oder SSL

IMAP4:

Posteingangsserver: securepop.tirol.com
Besonderheit: Port 993; SSL/TLS oder SSL

SMTP

Postausgangsserver: securesmtp.tirol.com
Besonderheit: Port 587; StartTLS oder TLS; SMTP-Authentifizierung

Allgemeine Information zu den unterschiedlichen E-Mail-Programmen

@tirol.com E-Mail	POP [POP3] (Posteingang)	IMAP [IMAP4] (Posteingang)	SMTP (Postausgang)	Hinweis / Anmerkung
Servername @tirol.com	securepop.tirol.com	securepop.tirol.com	securesmtp.tirol.com	SMTP-Authentifizierung erforderlich
Port	995	993	587	
Client-Verschlüsselung				
Mail unter Windows 10	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert Authentifizierung
Outlook 2016	SSL/TLS	SSL/TLS	StartTLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2013	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2010	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook 2007	SSL	SSL	TLS	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Outlook Express	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Windows Live mail	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert Authentifizierung
Windows Mail	SSL	SSL	SSL*	Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung
Mail App	SSL	SSL	SSL*	
Thunderbird	SSL	SSL	STARTTLS	
AppleMail	SSL	SSL	SSL*	SSL verwenden, Authentifizierung = „Kennwort“

* Ältere Outlook-Version verwenden hier SSL, gemeint ist aber STARTTLS